

この手順書では主に複数のファイルを1タイトルに結合した後にDVD書き込みを行う手順を案内しております

※事前にDVD-R/RWなどDVDメディアをご用意下さい



**1**

[スタート]-[CyberLink PowerProducer]  
-[PowerProducer]より起動を行ってください




**2**

[ムービーディスクの作成]を  
クリックしてください




**3 [DVD]が選択されているか確認し[次へ]進んでください**


**16:9の素材を利用している場合は  
[4]でアスペクト比を16:9に選択してください  
※DVD-RAMの場合は[2]より[DVD-VR]を選択してください  
※DVD-R DLなど2層書き込みディスク利用の場合は  
[3]より[8.5GB]を選択してください。**



**4 [読み込み]をクリックしてムービーを取り込むことができます**





**5  
ムービーファイルの保存先を参照してください**




6

読み込みしたファイルがサムネイル表示されます。

コンテンツサイズが4700MBを上回ってしまった場合はファイルを減らして下さい。




7 左側にある[編集]-[タイトル/アルバム]をクリックしてください



8 [結合]タブボタンを開き結合作業を行います

下に並べられたファイルをクリックしてください


ファイルを選択




9 [追加]をクリックすると窓に追加されます  
都度、窓に追加されたファイルが結合の対象となります



10 [追加]をクリックすると項目欄に追加されます。  
項目欄に表示されているファイルが結合の対象となります



11 1タイトルに結合されたら[OK]をクリックしてください



12 1 タイトルに正しく結合されたイメージです。

[次へ]をクリックして下さい



13 [ディスクの書き込み]にチェックが入っている事を確認してから[書き込み]をクリックするとディスク作成が始まります


※ディスク容量を超えている場合は 低画質にすると書き込みできる場合があります

画質変更を行う場合は・・・



環境設定をクリックして[プロファイル]タブボタンより画質変更が可能です。





**14 DVD が完成するまでに掛かる  
所要時間は パソコンの性能に依存  
します。  
また、利用しているファイル数、サイ  
ズなどにも依存します**



**15 完成すると DVD トレーが  
イジェクトされます。  
  
DVD 専用再生ソフトまたは  
DVD フレイヤーなどで  
お楽しみ下さい**

### DVD フレイヤーで再生できない場合は

- ※まずパソコンで再生できるか御確認下さい。パソコンで再生できた場合ディスクは正常に完成しています。
- ※比較的初期の DVD プレイヤーの場合、DVD-R やパソコンで作成した DVD に対応していない場合がございます
- ※日本製ディスクで再作成をお試し下さい
- ※DVD レコーダーをご利用の場合、[DVD-RW/RAM]を用いて[DVD-VR]で作成すると再生できる場合があります。